eスタイル

ご利用開始ガイド

スマホで撮影し、PCで写真と評価を確認・保存します。スマホとPCには、施設へ発行された**同じID・パスワード**でログインします。

はじめに準備するもの

- インターネットにつながるカメラ付きスマホとPC。
- 施設へ届いたログインID・パスワード。別の端末でも同じものを使います。
- 撮影する方と撮影される方。頭から足先まで写せる場所。

アプリのインストール、GitHubの登録、端末同士のケーブル接続は不要です。スマホはSafariまたはChrome、PCはChromeで開いてください。LINEなどのアプリ内で開いた場合は、端末の「ブラウザで開く」から開きます。

> **膝の隙間をcmで測る場合**
> 1マス4cmの方眼背景を用意してください。背景用ポスターPDF（A4タテ3枚）を「実際のサイズ／100%」で印刷し、1→2→3の順に縦へ貼り合わせます。線の中心間が縦横40mmか定規で確認し、膝の後ろに複数のマスが写る高さへ設置します。背景を検出できない写真では、cmの測定値を確認できません。

1. スマホとPCでログイン

両方の端末で次のURLを開き、案内された**ログインIDとパスワード**を入力して「ログインして利用を開始」を押します。

https://app.eshisei.com/login

最初の用途選択で、スマホは**「スマホで撮影」**、PCは**「PCで管理」**を選びます。次回から用途の選択は省略されます。

画面上部の施設名が、ご案内した施設名と一致することを確認してください。違う場合は撮影を始めず、提供元へお知らせください。

2. スマホで利用者番号を選択

撮影する方の**利用者番号（数字4〜5桁）**を入力し、**「この利用者を撮影」**を押します。最近の利用者一覧からも選択できます。

番号は施設で管理します。同じ方には毎回同じ番号を使い、別の方には別の番号を割り当ててください。氏名は入力しません。施設のカルテ番号を使う場合も数字4〜5桁に揃えます。先頭の0も区別されます。

画面の利用者番号が、撮影する方の番号なら準備完了です。

3. スマホで左向き側面→正面を撮影

左向き側面

「左向き側面を撮影」を押します。カメラの利用許可を求められたら許可してください。撮影後、端末のカメラ画面で写真を使用・確定します。

- 撮影される方は左を向き、腕を軽く曲げて腰まわりを見えるようにします。
- ウエスト部分の服はベルトなどで押さえます。
- 頭の先から踵までを、画面いっぱいに入れます。
- スマホを傾けず、背景の縦線が画面の縦方向と平行になるよう構えます。

正面

「正面を撮影」が押せる状態になったら押し、正面を撮影して写真を確定します。ボタンが薄い間は処理中です。繰り返し押す必要はありません。

- 正面を向き、踵とつま先を揃えます。
- 頭から足先まで全身を入れ、膝の隙間・足首を服で隠さないようにします。
- 同じ背景・距離・スマホの向きで撮影します。

写真は自動で保存・送信されます。「端末内に安全保管」は送信待ちの状態です。**PCで2枚とも表示されるまで、スマホの画面は開いたまま**にしてください。

「クラウド接続を確認済み」は接続状態です。写真の送信完了とは別です。

4. PCで写真とポイントを確認・保存

PCでスマホと**同じ利用者番号**を入力し、**「利用者番号を登録・選択」**を押します。利用者一覧から選ぶこともできます。

上段に**正面写真・側面写真の2枚**が表示されます。それぞれの写真をクリックすると、下の確認・補正画面が開きます。

- ポイントの位置が合っていれば、動かす必要はありません。
- 違う場合は**「ポイントを修正」**を押して、写真上の点をドラッグします。点がない場合は、ポイント一覧から対象を選び、写真上の位置をクリックして配置します。
- 写真ごとに**「この写真を保存」**を押します。「保存できました」の表示を確認してから、もう一方の写真も同様に確認・保存します。

AIのポイント・数値は参考評価です。表示された位置は担当者が確認してください。検出できていない点がある場合は、画面に表示された対象点を確認・配置して保存します。保存済み写真から補正できるため、撮り直しは不要です。

正面・側面の2枚が表示され、両方の確認・保存ができれば完了です。

5. レポートをPNG画像で保存

PC画面上部の**「LINE用レポート（PNG保存）」**を押すと、レポート画像をダウンロードできます。保存先はブラウザで設定したダウンロード先です。この操作だけでLINEへ送信されることはありません。

「AI参考・担当者未確認」が表示されたレポートは、ポイントの確認が完了した評価とは区別してください。写真やポイントが不足している場合は、表示された案内に沿って保存写真を確認します。

次回以降も同じ利用者番号で撮影すると、**「最新と過去を並べて比較」**で経過を確認できます。

うまく進まないとき

ログインできない

ID・パスワードの大文字小文字と前後の空白を確認してください。分からない場合は、IDを案内した提供元へ確認してください。自己登録は不要です。

撮影ボタンが押せない／PCに写真が出ない

画面に表示された処理状況を確認してください。スマホとPCの施設名・利用者番号が一致しているか、インターネットにつながっているかを確認します。解決しない場合は画面を閉じず、提供元へお知らせください。ブラウザのデータ削除や撮り直しはしないでください。

使用中にログインの案内が出た

未保存写真のある画面は残し、表示されたログイン用リンクから同じIDでログインしてください。元の画面へ戻り、画面内の再確認ボタンを押します。

問い合わせるとき

ご案内を受けた連絡先へ、施設名・利用者番号・端末とブラウザ・止まった画面の文言・直前に押したボタンをお知らせください。パスワードや撮影した人物の写真を送る必要はありません。